Configurar Cliente - Servidor

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-090561

Configurar Cliente – Servidor permite que varios equipos trabajen con la información almacenada en un servidor central. Para establecer la conexión, primero prepara el servidor y comparte el Directorio de Archivos Comunes (DAC) con los permisos necesarios; después, vincula las estaciones de trabajo. De esta manera, los equipos podrán acceder a los mismos recursos del sistema durante la operación diaria.

1. Instala el sistema en el servidor


Durante la instalación se crea la carpeta Aspel, que corresponde al Directorio de Archivos Comunes (DAC). De manera predeterminada, se encuentra en la siguiente ruta:

C:\Program Files (x86)\Common Files


2. Comparte el DAC y asigna los permisos

Ubica la carpeta **Aspel** en la ruta del DAC y realiza lo siguiente:


- Haz clic derecho sobre la carpeta **Aspel** y selecciona **Propiedades**.




- Ingresa a la pestaña **Uso compartido** y haz clic en **Uso compartido avanzado**.




- En la ventana **Uso compartido avanzado**, haz clic en **Permisos**.




- En **Permisos**, haz clic en **Agregar**.




- En la ventana **Seleccionar usuarios o grupos**, captura **Auth (usuarios)** en el campo **Nombre de objeto** y selecciona **Comprobar nombres**.




- En la lista de coincidencias, selecciona **Authenticated Users (Usuarios autenticados)** y haz clic en **Aceptar**.




- Al regresar a **Seleccionar usuarios o grupos**, verifica que aparezca el perfil elegido y selecciona **Aceptar**.



- En la ventana **Permisos**, selecciona el perfil **Authenticated Users** y habilita las opciones **Cambiar** y **Leer**.



- Haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
- Selecciona nuevamente **Aceptar** en **Uso compartido avanzado**.



- Finalmente, haz clic en **Cerrar** en la ventana **Propiedades**.


Nota: para activar el sistema, ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Activar sistema**. Después, desde el mismo menú, elige **Servidor de licencias** para habilitarlo.

3. Prepara la estación de trabajo


Para realizar la instalación inicial en la estación de trabajo, utiliza una cuenta de Windows que tenga el mismo nombre de usuario, contraseña y permisos de administrador que la cuenta configurada en el servidor.

Configura una unidad de red que apunte al DAC ubicado en el servidor; para ello, realiza lo siguiente:


- En el servidor, ubica la carpeta **Aspel**, haz clic derecho y selecciona **Propiedades**.
- Ingresa a **Uso compartido** y copia la **ruta de acceso de red**.




- En la estación de trabajo, abre el **Explorador de archivos** y selecciona **Este equipo**.
- En la parte superior, elige **Conectar a unidad de red**.




- En la ventana **Conectar a unidad de red**, selecciona una letra disponible en el campo **Unidad**. En **Carpeta**, pega la ruta de acceso de red que copiaste previamente y haz clic en **Examinar**.




- Verifica que esté seleccionada la carpeta del DAC ubicada en el servidor y haz clic en **Aceptar**.




- Al regresar a la ventana **Conectar a unidad de red**, selecciona las casillas **Volver a conectar al iniciar sesión** y **Conectar con otras credenciales**. Estas opciones permiten restablecer automáticamente la conexión después de reiniciar el equipo. Haz clic en **Finalizar**.



- Captura las credenciales solicitadas para acceder al recurso compartido y selecciona **Aceptar**.




- Al finalizar, la unidad de red quedará vinculada al DAC del servidor.




Nota: reinicia el equipo para que se actualicen los registros y el instalador reconozca la unidad de red.

4. Instala el sistema en la estación de trabajo

Inicia la instalación del sistema. Si durante el proceso no se detecta automáticamente el recurso compartido del DAC, selecciona **Indicar la ruta manual**.




Haz clic en **Examinar** y selecciona la unidad de red configurada previamente.




5. Habilita el acceso para otros usuarios

Cuando un usuario distinto al administrador necesite ingresar al sistema desde la estación de trabajo, deberá configurar en su sesión la unidad de red que apunta al DAC del servidor.



Después, captura las credenciales asignadas para acceder al recurso compartido.



Reinicia el equipo para aplicar los cambios.

Nota: las cuentas deben estar registradas en el servidor y en la estación de trabajo con el mismo nombre de usuario y contraseña.

¡Excelente trabajo! Configurar Cliente – Servidor permite vincular las estaciones de trabajo con el servidor y acceder de forma centralizada a los recursos necesarios para operar el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com