Configurar la autenticación pool de conexión de IIS

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=19_JjUeQ5fk

ID del tutorial: SATA-SAE-076564

Configurar la autenticación pool de conexión del Servidor de Información de Internet (IIS) es un proceso que te permite establecer correctamente la forma en que el servidor administra el acceso y la comunicación de las aplicaciones web. Al realizar esta configuración, aseguras un funcionamiento estable y seguro de la facturación web, evitando errores de conexión y garantizando que el sistema opere de manera eficiente para tus usuarios.


1. Verifica la existencia de un dominio.

Antes de comenzar, consulta con el personal de sistemas si existe algún dominio sobre páginas web publicadas en el lugar de trabajo. Si no hay dominio, puedes continuar con la siguiente configuración.

2. Crea un usuario administrador.

Para asignar la autenticación en los pools de conexión:

Ingresa a la ruta: **Panel de control** y dirígete a **Cuentas de usuario.**




Inicia sesión con el nuevo usuario creado y verifica que tenga los permisos sobre el directorio que hace referencia a la variable de entorno TEMP.

- Presiona **Windows + R**  para abrir la ventana de **Ejecutar**, escribe %temp% y das clic en **Aceptar** Aceptar.




- Se abrirá la de la carpeta; da clic derecho para elegir **Propiedades** Propiedades, dirígete a la pestaña **Seguridad** Seguridad y verifica que el nuevo usuario tiene los permisos; de lo contrario, otórgaselos.




3. Configura la identidad del pool en IIS.


Ingresa a la ruta: **Panel de control**, dirígete a **Herramientas administrativas** y elige Administrador de Internet Information (IIS).



Selecciona la opción **AspelPoolSAE10**, da clic derecho y selecciona **Configuración avanzada**.





En la sección **Modelo de proceso**, selecciona la opción **Identidad**, da clic en el ícono de los **tres puntos** ..., selecciona **Cuenta personalizada** y oprime el botón **Establecer** Establecer....




4. Configura la autenticación en el sitio web.

Ahora, dirígete a **Sitios**, selecciona **Default Web Site** y da clic en **Autenticación**.




En la sección **Acciones**, da clic en **Modificar**, presiona el botón **Establecer** 

, para capturar el nombre del usuario administrador y su contraseña.




En el mismo administrador IIS, selecciona el directorio virtual de SAE; nuevamente, en el panel derecho, selecciona la opción de configuración avanzada.

Ubica la sección general y, en la opción credenciales de ruta de acceso física, establece el usuario administrado.



5. Reinicia los servicios de IIS.

Ingresa a la ruta: **Panel de control,** dirígete a **Herramientas administrativas** y da clic en **Servicios**.




Localiza los servicios y reinícialos.

- Servicios de administración IIS.
- Servicios de publicación de World Wide Web.

6. Valida la instalación de IIS.

Abre un navegador web y verifica la instalación ingresando alguna de estas rutas:

- http://localhost/
- http://127.0.0.1/



Si se muestra la página predeterminada, IIS está correctamente configurado y listo para la facturación web de SAE.

¡Excelente! Has completado correctamente todos los pasos para configurar la autenticación pool de conexión de IIS y garantizar un acceso seguro y eficiente a tu facturación web.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com