Activar y configurar la VPN en la estación remota

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-058975

Activar y configurar la Red Privada Virtual (VPN) en la estación remota permite enlazar un equipo externo con el servidor principal para acceder a BANCO desde otra ubicación de forma segura. Este proceso es útil cuando se requiere trabajar desde sucursales, oficinas remotas o fuera de la red principal, manteniendo la conexión con la información centralizada y facilitando la comunicación entre equipos autorizados.

1. Conoce los requisitos previos

Antes de iniciar la configuración, es indispensable haber realizado previamente el proceso para configurar la VPN.

2. Ingresa a la configuración en BANCO

En el equipo servidor, dirígete al menú **Herramientas** y haz clic en el ícono **VPN Aspel** 


.




Importante: en el equipo remoto, la instalación debe realizarse como **Local / Servidor**. Además, no debe efectuarse la activación del sistema y la base de datos que se utilizará para la conexión debe ser la de ejemplos.

3. Habilita el modo cliente

En la ventana de configuración, verifica que esté seleccionada la opción **Cliente** y activa la casilla **Activar configuración**.




Acepta el mensaje de confirmación para continuar.



4. Instala el componente del servicio


Si es la primera vez que se activa el servicio, el sistema mostrará una ventana para instalar el software necesario. Completa la instalación para continuar con el proceso.



5. Define los datos de conexión

Captura la información solicitada:


- **Nombre de la red:** indica el nombre con el que se identificará la conexión VPN.
- **Identificador Único (ID):** captura el identificador asignado en el equipo servidor para establecer la conexión correspondiente.
- **Contraseña:** define la clave de acceso que permitirá establecer la conexión de forma segura.



Haz clic en el botón **Aplicar**  para guardar los cambios.


6. Inicia el servicio

En la ventana emergente, selecciona **Iniciar mi Nube** y posteriormente haz clic en **Salir**.



7. Verifica el estado de la conexión

En la barra de tareas de Windows se mostrará un mensaje indicando que el servicio se encuentra iniciado, en búsqueda y conectado.



¡Excelente! Con este proceso puedes activar y configurar la VPN en la estación remota y establecer la conexión con el servidor de forma segura y estable.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com