Actualizar servidor y estaciones de trabajo en Aspel - AL

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial


Conoce la herramienta Aspel-AL - Actualización en servidor y estaciones de trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=4d9hJ-Bogcl

ID del tutorial: SATA-CAJA-067231

Actualiza el servidor y estaciones de trabajo en tu red local mediante Aspel–AL, asegurando que los equipos cuenten con la misma versión.

1. Actualizar el servidor.

Al iniciar tu sistema Aspel, se iniciará un subproceso llamado Aviso-AL, que verificará si hay una actualización disponible. Si la hay, se mostrará una notificación donde podrás elegir entre actualizar de inmediato o posponer la acción.



- Si seleccionas **posponer,** la próxima verificación la realizará hasta 7 días después, esto con el fin de no mostrar el aviso cada vez que accedas al sistema y no deseas realizar la actualización.
- En caso contrario, si seleccionas **actualizar** te mostrará la ventana de Aspel AL y como ya se ha mencionado anteriormente en el presente documento, los sistemas que requieran actualización mostrarán el botón actualizar, como se puede ver a continuación:



Si desconoces el proceso, consulta con tu personal de Sistemas o el encargado del mantenimiento de tus sistemas Aspel.

No olvides:


1. Generar un respaldo previo de tu información por cada una de tus empresas desde el servidor.
2. Al actualizar el servidor es importante no tener en funcionamiento tu sistema desde las estaciones de trabajo y viceversa.

A continuación, te mostramos el proceso para actualizar tu sistema:

- Das un clic en el botón **actualizar**, iniciará el proceso de actualización, por lo cual, comienza la descarga del instalador correspondiente a la actualización y mientras este proceso se lleva a cabo se visualizará la siguiente ventana.



Al finalizar la descarga del instalador, te mostrará un diálogo indicando que se ha terminado y solicitando la confirmación para continuar con la actualización.




- Das clic en el botón **Sí**, te iniciará el proceso de actualización (ejecución del instalador incremental: en caso de ser necesario te solicitarán permisos para ejecutarlo) y mientras se encuentra en

proceso, observarás la siguiente ventana.




- Al concluir con la actualización se cerrará la ventana anterior y te muestra un mensaje indicando que el sistema Aspel se ha actualizado. Solo das clic en **Aceptar**.




2. Actualizar estación de trabajo.


Al ingresar a tu sistema desde una estación de trabajo y si encuentras una actualización disponible, pero el servidor no ha sido actualizado, el sistema te mostrará el siguiente mensaje al ingresar.



- En caso de actualizar la estación de trabajo, sin actualizar el servidor, te mostrará un aviso, indicando que es necesario primero actualizar el servidor y después la estación de trabajo.



- Si en el servidor ya se actualizó, tu sistema, al ingresar en la estación de trabajo, te mostrará el siguiente mensaje:



- Si seleccionas **posponer,** podrás continuar trabajando en tu sistema y te mostrará el mismo aviso cada vez que ingreses, sin embargo, **no se recomienda trabajar con actualizaciones inferiores a la del equipo servidor**.
- En caso de que la versión de la estación de trabajo sea superior a la del servidor, te mostrará el siguiente mensaje:



De ser así, es necesario actualizar el sistema en el equipo servidor.

¡Listo! con este proceso actualizas el servidor y estaciones de trabajo en Aspel – AL.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com