Localizar y compartir el DAC en la instalación de Caja

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-074184


Ubica el Directorio de Archivos Comunes (DAC) para instalar de forma correcta las estaciones de trabajo y garantizar que se comuniquen adecuadamente con el servidor, manteniendo rendimiento óptimo del sistema.

Realiza lo siguiente:

1. Verifica la red desde el servidor.

Abre el explorador de archivos.

Presiona las teclas **Windows + E** para abrir el explorador de archivos.



Visualiza los equipos en red.

En el panel izquierdo, haz clic en **Red** 

y revisa que el equipo que deseas usar como estación de trabajo esté visible.



Nota: si no lo observas en el listado, consulta con tu personal de sistemas para habilitar la visibilidad y conectividad adecuada.

2. Ingresa a los equipos en red.


- **Acceso con contraseña.**

Si la red está protegida, al dar doble clic sobre un equipo se mostrará una ventana solicitando **usuario y contraseña** de Windows.



Te recomendamos **desactivar la protección con contraseña** para evitar interrupciones durante la instalación. Para hacerlo, realiza lo siguiente:

- Ve a **Panel de control** y pulsas en **Centro de redes y recursos compartidos.**
- Haz clic en **Configuración de uso compartido avanzado.**
- Selecciona **Desactivar el uso compartido con protección por contraseña.**



Nota: reinicia los equipos después de aplicar este cambio.

- **Acceso sin contraseña.**

Si la red no tiene protección, al hacer doble clic se abrirán directamente las carpetas compartidas.




Si tienes acceso, repite este procedimiento en cada estación de trabajo antes de la instalación.

3. Verifica el acceso a la red desde la estación de trabajo.

- **Accede al servidor.**

En el explorador de archivos, en la barra superior, digita el nombre del equipo o IP del servidor: **\\NombredelServidor** o **\\IPdelServidor.**



Si tu equipo tiene acceso a la red, verás las carpetas compartidas.




Si no te permite ver los recursos compartidos, o te muestran estos mensajes:

Windows no encuentra ‘\\IPdelServidor’. Revisa la ortografía e inténtelo de nuevo.



\\IPdelServidor. No se ha encontrado la ruta de acceso a la red.



Revisa lo siguiente:

- Verifica que el nombre o IP estén bien escritos.

- Consulta con tu personal de sistemas para revisar la configuración de red.

4. Configura correctamente el uso compartido del DAC.


Localiza el DAC en el servidor.

- En equipos de **64 bits**: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel
- En equipos de **32 bits**: C:\Program Files\Common Files\Aspel


Nota: si utilizas un DAC personalizado, localiza el recurso compartido manualmente.

Configura el uso compartido de la carpeta DAC.


- Haz clic derecho sobre la carpeta del DAC, das clic con el botón derecho, ubica **Propiedades**.
- Ve a la pestaña **Uso compartido** y pulsa **Uso compartido**.



- Haz clic en la carpeta compartida.



- Si no se tiene configurada, ingresa a la carpeta del DAC, da clic con el botón derecho, ubica **Propiedades** pulsa **Uso compartido** presiona **Uso compartido avanzado** y habilita la casilla **Compartir esta carpeta**.




Establece los permisos correctos.

Oprime en **Permisos** y asegúrate de incluir los siguientes usuarios:

- **En Grupo de trabajo**:
  - Administrador.
  - Usuarios autenticados.
  - Todos.
- **En dominio**:
- Administrador.
- Cada usuario del dominio que trabajará en red.

Todos los usuarios deben tener permisos de **lectura y escritura**.



Acepta los cambios, reinicia los equipos y vuelve a intentar la instalación de la estación de trabajo.

¡Y listo!, con este proceso localizas el Directorio de Archivos Comunes y garantizas el buen funcionamiento del sistema Caja en red.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com