Actualizar en servidor y estaciones de trabajo - Herramienta Aspel-AL


Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-069250

Mantén tus sistemas siempre al día con Aspel AL, la herramienta que te permite realizar actualizaciones automáticas tanto en el servidor como en las estaciones de trabajo. Con esta solución, optimizas el funcionamiento de tus aplicaciones Aspel, garantizando que todos los equipos cuenten con la versión más reciente de forma rápida, segura y sin complicaciones.

1. Actualizar en el servidor:

- Al ejecutar tu sistema Aspel, se iniciará un subproceso llamado **Aviso AL**, que verificará si existe una actualización disponible. Si la hay, aparecerá una notificación con la opción de actualizar o posponer.



- Si seleccionas **Posponer**, la próxima verificación se realizará hasta 7 días después, con el fin de no mostrar el aviso cada vez que accedas al sistema y no desees realizar la actualización.
- Si eliges **Actualizar**, se mostrará la ventana de Aspel AL y, como ya se ha mencionado anteriormente en el presente documento, los sistemas que requieran actualización mostrarán el botón Actualizar, como se puede ver a continuación:



Si desconoces el proceso, consulta con tu personal de Sistemas o el encargado del mantenimiento de tus sistemas Aspel.


No olvides:


1. Generar un respaldo previo de tu información por cada una de tus empresas desde el servidor.
2. Al actualizar el servidor es importante no tener en funcionamiento tu sistema desde las estaciones de trabajo y viceversa.

2. Das clic en el botón **Actualizar**; se iniciará el proceso de actualización, por lo cual comienza la descarga del instalador correspondiente. Mientras este proceso se lleva a cabo, se visualizará la siguiente ventana.



- Una vez finalizada la descarga del instalador, se mostrará un diálogo indicando que se ha terminado y solicitando la confirmación para continuar con la actualización.




- Das clic en el botón **Sí** 

; se iniciará el proceso de actualización (ejecución del instalador incremental: en caso de ser necesario, te solicitarán permisos para ejecutarlo) y, mientras se encuentra en proceso, observarás la siguiente ventana.




- Al concluir con la actualización, se cerrará la ventana anterior y se mostrará un mensaje indicando que el sistema Aspel se ha actualizado. Solo debes dar clic en **Aceptar**.




3. Actualización en estación de trabajo.


- Cuando accedas al sistema desde una estación de trabajo y detectes una actualización disponible, pero el servidor no haya sido actualizado, se mostrará el siguiente mensaje al iniciar sesión.



- En caso de actualizar la estación de trabajo sin actualizar el servidor, se mostrará un aviso indicando que es necesario actualizar primero el servidor y después la estación de trabajo.



- Si el servidor ya se actualizó, al ingresar en la estación de trabajo, tu sistema mostrará el siguiente mensaje:



- Si seleccionas **Posponer,** podrás continuar trabajando en tu sistema y se mostrará el mismo aviso cada vez que ingreses. Sin embargo, **no se recomienda trabajar con actualizaciones inferiores a**

la del equipo servidor.

- En caso de que la versión de la estación de trabajo sea superior a la del servidor, se mostrará el siguiente mensaje:



¡Listo! De esta manera, es posible actualizar el servidor y las estaciones de trabajo con la herramienta Aspel AL.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com