Localizar el DAC en la instalación de COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-081980


Localizar el Directorio de Archivos Comunes (DAC) en la instalación de COI te permite identificar los archivos y componentes necesarios para el correcto funcionamiento de algunas funciones del sistema. Conocer su ubicación facilita tareas de configuración, validación y solución de incidencias relacionadas con la operación de la aplicación.

1. Desde el equipo servidor, realiza la siguiente verificación:

Ingresa al Explorador de archivos con la combinación de teclas **Windows + E**.

En el panel izquierdo, selecciona la opción **Red** para visualizar los equipos conectados.

- Verifica que el equipo que utilizarás como estación de trabajo aparezca en la lista.
- Si no aparece, solicita apoyo a tu área de sistemas para validar la configuración de red y habilitar la visibilidad de los equipos.



2. Si la red está protegida, al intentar acceder a un equipo se solicitarán las credenciales:

- Ingresa el usuario y contraseña de Windows del equipo al que deseas acceder.

Importante: para un mejor funcionamiento, se sugiere desactivar la protección con contraseña.




Ruta para desactivarla:

- Panel de control – Centro de redes y recursos compartidos – Configuración de uso compartido avanzado – Desactivar el uso compartido con protección por contraseña.

Después de aplicar el cambio, reinicia los equipos.

- **Acceso sin contraseña:** si la red no está protegida, al hacer doble clic se abrirán directamente las carpetas compartidas.




Importante: después de aplicar el cambio, debes reiniciar los equipos donde estás haciendo los ajustes.

Acceso sin contraseña.

- Al dar doble clic, si tu red no está protegida con contraseña, solo abrirá las carpetas del recurso compartido.

3. Desde la estación de trabajo, ingresa en el Explorador de archivos la ruta del servidor:

- Verifica que la IP o el nombre del servidor estén escritos correctamente.
- Confirma con el área de sistemas la configuración de red de los equipos.




4. Localiza el DAC en el servidor:

- En equipos de 64 bits: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel
- En equipos de 32 bits: C:\Program Files\Common Files\Aspel

Si el DAC es personalizado, ubica la carpeta correspondiente.

Luego:

- Haz clic derecho sobre la carpeta del DAC y selecciona **Propiedades**.
- Ingresa a la pestaña **Uso compartido**.
- Verifica que la carpeta esté compartida.
- Si no lo está, selecciona **Uso compartido avanzado** y activa la opción **Compartir esta carpeta**.



5. En la opción **Permisos**, asegúrate de que estén agregados los usuarios correspondientes:

Si trabajas en grupo de trabajo:

- Administrador
- Usuarios autenticados
- Todos

Si trabajas en dominio:

- Administrador
- Usuarios del dominio que utilizarán el sistema

A cada usuario se le deben asignar los permisos necesarios para trabajar correctamente.

Al finalizar, podrás ubicar el DAC en la instalación de COI de manera sencilla y eficiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com