Configurar parámetros – Compensación de ISR anual – Última nómina de diciembre

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

NOI - Configurar parámetros – Compensación de ISR anual – Última nómina de diciembre
https://www.youtube.com/watch?v=CVR_IwsqzQE


ID del tutorial: SATA-NOI-086216

Configurar la compensación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual en la última nómina de diciembre te permite ajustar de forma precisa el resultado del cálculo anual dentro del mismo proceso de pago. Esto es útil para aplicar automáticamente saldos a favor o en contra de los trabajadores, evitando cálculos manuales y asegurando que la información reflejada en la nómina sea correcta al cierre del ejercicio.


1. Conoce el módulo de compensación

Antes de iniciar, es necesario conocer el módulo de compensación de ISR anual, ya que en este se gestionan los ajustes del impuesto en la última nómina de diciembre.


2. Configura los parámetros de la nómina

Ingresa al menú **Nómina** y haz clic en **Parámetros de la nómina** 


.



En la ventana, selecciona la pestaña **Generales**, ubica el campo **Tipo de cálculo** y elige la opción **Anual**.





Al asignarlo, se mostrará un mensaje indicando que puedes activar la **Compensación de ISR** para los trabajadores con saldo a favor. Si no habilitas esta opción, el sistema realizará la devolución correspondiente dentro del pago de nómina.




Haz clic en **Aceptar**  para guardar los cambios.

3. Válida la deducción en el catálogo

Dirígete al menú **Nómina** y haz clic en **Percepciones y deducciones** .



En la pestaña **Deducciones**, confirma que exista la clave **Compensación de ISR**.



Nota: esta deducción se aplicará cuando el colaborador tenga ISR a cargo y cuente con un remanente disponible para compensar.


4. Configura los parámetros del sistema

Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** 


.



Dentro de la ventana, selecciona **Parámetros del sistema** y entra a la pestaña **Percepciones y deducciones**. Localiza el campo **Compensación de ISR a favor**.



Selecciona la clave de deducción correspondiente y, si lo necesitas, utiliza el ícono de **Ayuda** para consultar el catálogo.



Finalmente, haz clic en **Aplicar y salir**  para guardar la configuración.

5. Genera el proceso de compensación de ISR

Continúa al compensar el ISR anual en la última nómina de diciembre para aplicar los ajustes correspondientes.

¡Genial! Ahora conoces cómo configurar la compensación del ISR anual en la última nómina de diciembre.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com