Configurar el manejo de series y folios en plantas de producción

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

PROD - Configurar el manejo de series y folios en plantas de producción
https://www.youtube.com/watch?v=MFEg4IzZICU

ID del tutorial: SATA-PROD-056798

Configurar el manejo de series y folios en las plantas de producción te permite mantener una identificación ordenada de las órdenes de fabricación, facilitando su seguimiento y administración. Además, puedes definir la forma en que se asignan los números de orden para adaptarlos a las necesidades operativas de tu empresa.

Para configurar el manejo de series y folios en las plantas de producción, realiza el siguiente proceso:


1. Accede a la configuración de plantas

Dirígete al menú **Hoja de costos y componentes** y haz clic en el ícono **Plantas** 


.



Se mostrará la ventana de consulta de plantas. En la barra de herramientas, utiliza los botones **Agregar**  o **Editar**  para dar de alta plantas de fabricación o modificar las ya existentes.




En la ventana que se despliega, dirígete a la sección **Series y folios** Series y folios, donde podrás administrar las series y los folios de la planta seleccionada, así como definir el estatus de sus órdenes de producción.



Haz clic en **Agregar**  y captura la serie y el folio inicial que asignarás a la planta seleccionada.




Presiona **Aceptar**  para guardar la información.

2. Configura el número de orden secuencial


Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** .



Selecciona el ícono **Parámetros generales** . Del lado derecho se mostrarán las opciones de configuración relacionadas con la numeración de las órdenes.




Si la opción **Número de orden secuencial** está **habilitada** y la planta cuenta con una serie definida, las órdenes se generarán utilizando dicha serie.



Importante: si la planta no tiene una serie configurada, el sistema asignará automáticamente un número secuencial que no podrá modificarse.

Si la opción **Número de orden secuencial** está **deshabilitada**, podrás personalizar el número de la orden al momento de generarla.



3. Utiliza series en órdenes de fabricación

Accede a cualquiera de las siguientes opciones:

- Menú **Producción** y haz clic en el ícono **Generación automática** 

.




- Menú **Producción** y haz clic en el ícono **Directa** 

.



Si el manejo de **Número de orden secuencial** se encuentra habilitado, al generar una orden automática o realizar un proceso de fabricación directa, la orden se mostrará con la serie y el folio configurados.



¡Excelente! Has aprendido a configurar el manejo de series y folios en las plantas de producción, facilitando la administración y el seguimiento de las órdenes generadas en tu proceso productivo.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com