Reinstalar PROD en un equipo local o servidor

Fuente original: Siigo Aspel


ID del tutorial: SATA-PROD-057508

Reinstalar PROD en un equipo local o servidor te permite recuperar y poner en funcionamiento tu sistema cuando cambias de equipo, presentas fallas o necesitas volver a instalarlo. Este proceso es útil para conservar tu información, continuar operando sin interrupciones y trabajar correctamente con la versión actual del sistema. Además, ayuda a mantener la estabilidad del entorno de trabajo y asegurar el acceso adecuado a la base de datos.


1. Genera un respaldo de la información

- Este proceso permite copiar tus archivos de trabajo a otros dispositivos, como una unidad virtual, disco extraíble, memoria USB, disco duro o cualquier otra ubicación.
- Si trabajas PROD en red, realiza este proceso desde el equipo servidor. Verifica previamente que ningún usuario esté utilizando la base de datos, para evitar inconsistencias.
- Para generar el respaldo: desde SAE, dirígete al menú **Archivo**, despliega la opción **Respaldo de archivos** y haz clic en **Generación de respaldo**.



- Se abrirá un asistente que creará un archivo en formato *.ZIP con el nombre y la ruta que indiques. Selecciona la información que deseas incluir y haz clic en **Aceptar** 

.



- Realiza este proceso por cada empresa.


Nota: te sugerimos consultar el proceso completo para generar un respaldo de la información de PROD desde SAE si requieres más detalles.

2. Descarga la versión actual de PROD


Abre tu navegador de Internet e ingresa a https://siigo.com.mx/reinstalables-prod.

Importante: antes de continuar, valida que tu equipo cumpla con los requerimientos mínimos de instalación.

Ubica la versión de PROD, verifica que la fecha de actualización sea la más reciente y haz clic en **Descargar**.



Cuando el navegador lo solicite, selecciona la opción **Guardar**. Una vez finalizada la descarga, ubica el archivo en la carpeta de descargas.



3. Instala el sistema como equipo local o servidor

Antes de iniciar, define el tipo de instalación:

- **Local o servidor:** es el equipo de cómputo en el que se trabaja el sistema, o bien, tendrá la función como servidor en una red (principal).


Inicia la instalación:

- Haz doble clic sobre el archivo ejecutable de PROD para iniciar con el proceso.



Nota: te recomendamos dar clic derecho sobre el ícono y seleccionar la opción **Ejecutar como Administrador**.

- En caso de que el sistema operativo del equipo solicite confirmación para realizar cambios, haz clic en el botón **Aceptar** para continuar.
- Posteriormente, se mostrará un asistente que te guiará paso a paso hasta finalizar la instalación.



Nota: para mayor información, consulta el proceso para instalar Aspel PROD.

4. Accede y activa PROD


Si has superado el número de activaciones permitidas, será necesario desbloquear Aspel PROD.


Activa el sistema en el equipo configurado como local o servidor

- Identifica el ícono del acceso directo de PROD en el escritorio de tu equipo y haz doble clic.




- Al ingresar por primera vez, se despliega la ventana Lo nuevo, donde se detallan las características más importantes. Ciérrala dando clic en el botón Salir.




- A continuación, se mostrará la ventana de recordatorio para activar el sistema con el paso a paso; haz clic en el botón **Activar sistema ahora** 

.



- Captura los datos solicitados en cada sección y revisa el resumen de la información. Si todo es correcto, haz clic en el botón **Activar** 


y posteriormente en **Finalizar** 

.



Nota: para mayor información, consulta el proceso sobre cómo activar el sistema en línea.

- Al finalizar, se mostrará la ventana **Abrir empresa**, donde aparecerán las empresas registradas en SAE, ya que PROD utiliza la misma base de datos y configuración de conexiones.



5. Restaura el respaldo desde SAE

Realiza el proceso para recuperar el respaldo de la información de PROD desde SAE.



Nota: si cuentas con usuarios adicionales, continúa con el siguiente punto.


6. Habilita el Servidor de Licencias Aspel (si aplica)


Esta configuración permite que PROD funcione con usuarios adicionales en un entorno de trabajo en red.


Importante: los números de serie adicionales deben estar previamente enlazados, ya que la licencia base permite el acceso de un solo usuario.


- Desde PROD, ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Servidor de licencias**.



- Habilita la casilla **Activar servidor de licencias de usuarios adicionales** y haz clic en el botón **Aceptar** 
.



- Confirma el mensaje seleccionando el botón **Sí** 
.




- Ingresa nuevamente a PROD para que la configuración sea reconocida.


7. Verifica las licencias disponibles

Para monitorear las licencias:

- Dirígete al menú **Configuración**, selecciona **Servidor de licencias** y haz clic en el botón **Monitor** Monitor.



- En la ventana **Monitor de licencias**, selecciona las opciones **Esta máquina** y **Este sistema** (PROD 5.00), y luego haz clic en **Buscar servicio** Buscar Servicio.



Finalmente, realiza la instalación en los equipos que funcionarán como estaciones de trabajo.

Nota: para mayor información, consulta cómo reinstalar PROD en una estación de trabajo.

¡Perfecto! Reinstalar PROD en un equipo local o servidor asegura que tu sistema funcione correctamente y conserve tu información sin interrupciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com