# Localizar el DAC en la instalación de SAE

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-128040


Localizar el Directorio de Archivos Comunes (DAC) en la instalación de SAE te ayuda a identificar y acceder a un componente importante para el funcionamiento correcto del sistema. Conocer su ubicación facilita tareas de configuración y mantenimiento, permitiéndote resolver situaciones específicas de forma más rápida y mantener la operación de Aspel SAE trabajando adecuadamente.

Pasos para validar la conexión de los equipos a la red:

**1. Verificar la red.**

Desde el equipo **servidor** se realiza la siguiente prueba:

- Ingresa a tu explorador de archivos; para ello, presiona la combinación de teclas **Windows + E** y te mostrará la siguiente pantalla.




- Del lado izquierdo, pulsa en la opción **Red**  para visualizar los equipos que se encuentran conectados y visibles.





- Valida que el equipo que quieres usar como estación de trabajo se encuentre en el listado.
- Si no se encuentra en la red, te recomendamos consultar con tu personal de sistemas para que se visualicen los equipos que vas a utilizar y se lleve a cabo la instalación adecuada.

**Acceso a equipos con contraseña.**

- Al dar doble clic, si tu red está protegida con contraseña, verás una ventana como esta:




- Es necesario capturar el usuario y la contraseña de inicio de Windows del equipo que quieres abrir.
- Se sugiere deshabilitar la protección con contraseña para un mejor funcionamiento.
- Dirígete desde la ruta: **menú Panel de Control,** da clic en **Centro de Redes y recursos compartidos,** presiona **Configuración de uso compartido avanzado** y selecciona la opción **Desactivar el uso compartido con protección por contraseña.**




**Importante:** después de realizar los cambios, es necesario reiniciar los equipos donde se aplicaron los ajustes para que tengan efecto.

**Acceso sin contraseña**


- Al dar doble clic, si tu red no está protegida con contraseña, solo abrirá las carpetas del recurso compartido.




- Si puedes acceder hasta este punto a las carpetas del recurso compartido, repite el proceso en tu estación de trabajo.
- Si validaste un proceso de los puntos mencionados, intenta instalar de nuevo la estación de trabajo.

**2. Valida que tengas acceso a la red desde la estación de trabajo.**

- Ingresa con el nombre o Protocolo de Internet (IP) de tu servidor en el **Explorador de archivos**; en la barra superior escribe el nombre del equipo o IP del servidor de la siguiente manera: **\\NombredelServidor** o **\\IPdelServidor**.





- Si tu equipo tiene acceso a la red, verás las carpetas compartidas.




- Si no te permite ver los recursos compartidos, o te muestran estos mensajes:
  - Windows no encuentra \\dirección IP. Revisa la ortografía e inténtalo de nuevo.




- 
  - \\dirección IP. No se ha encontrado la ruta de acceso de la red.





Revisa lo siguiente:

- Verifica la correcta captura de la dirección IP o del nombre del servidor.
- Valida con el personal de sistemas que los equipos se encuentren correctamente configurados dentro de la red.


**3. Configura de forma correcta el uso compartido del DAC.**

- Localiza el DAC en el servidor.
    - En equipos de 64 bits: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel
    - En Equipos de 32 bits: C:\Program Files\Common Files\Aspel.
- Si tu DAC es personalizado, ubica el recurso compartido.
- Selecciona la carpeta del DAC, da clic con el botón derecho, ubica **Propiedades** y pulsa **Uso compartido**.





Revisa que tenga las siguientes características:

- Valida que la carpeta se encuentre compartida.




- Si no se tiene configurada, ingresa a la carpeta del DAC, da clic con el botón derecho, ubica **Propiedades** pulsa **Uso compartido** presiona **Uso compartido avanzado** y habilita la casilla **Compartir esta carpeta**.





- Verifica los permisos del DAC compartido.
- Da clic en **Permisos**, en los cuales deben estar agregados los usuarios de la siguiente manera:

Si trabajas en **Grupo de trabajo**, los usuarios deben ser:

- Administrador.
- Usuarios autenticados.
- Todos.

Si trabajas en dominio, los usuarios deben ser:

- Administrador.
- Cada usuario del dominio que va a trabajar en la red.
- Cada usuario debe tener los siguientes permisos habilitados.




Para finalizar, acepta los cambios, reinicia el equipo e intenta instalar de nuevo.

¡Listo! Sigue estos pasos para localizar el DAC dentro de la red.

---

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com