Configurar la autenticación del pool de conexiones

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-058720

Configurar la autenticación del pool de conexiones permite establecer un acceso seguro y controlado entre el sistema y la base de datos, asegurando que solo usuarios autorizados puedan ejecutar procesos, mantener la estabilidad del servicio y proteger la información. Este procedimiento se utiliza cuando es necesario reforzar la seguridad del entorno de trabajo y garantizar una comunicación confiable entre el sistema y los recursos del servidor, especialmente en configuraciones donde se administra información sensible o de uso compartido.


1. Crea el usuario administrador

Importante: para asignar la autenticación en los pools de conexión, crea un usuario administrador con todos los permisos.

Antes de iniciar, verifica si existe un dominio asociado a alguna página web publicada en el entorno de trabajo. Esta información debe consultarse con el personal de sistemas; en caso contrario, continúa con la configuración.

2. Ingresa a cuentas de usuario


Accede a **Panel de control** y selecciona **Cuentas de usuario**.




3. Verifica los permisos del directorio TEMP

Inicia sesión con el usuario creado y verifica que tenga permisos sobre el directorio asociado a la variable de entorno TEMP (archivos temporales).

Presiona las teclas **Windows + R**, escribe **%temp%** y haz clic en **Aceptar** Aceptar.




En la ubicación de la carpeta TEMP, haz clic derecho y selecciona **Propiedades**.
Ve a la pestaña **Seguridad** y confirma que el nuevo usuario tenga permisos. Si no los tiene, asígnalos manualmente.





4. Accede a IIS

Ingresa a **Panel de control**, después a **Herramientas administrativas** y abre el **Administrador de Servicios de Información de Internet (IIS)**.




Selecciona **AspelPoolBANCO**, haz clic derecho y entra a **Configuración avanzada**.




En la sección **Modelo de proceso**, selecciona **Identidad**, haz clic en los **tres puntos**  y elige **Cuenta personalizada**, después selecciona **Establecer** 

. Indica una cuenta con permisos de administrador.



5. Reinicia los servicios

Ingresa nuevamente a **Panel de control**, después a **Herramientas administrativas** y abre **Servicios**.




Reinicia los siguientes servicios:

- Servicios de administración de IIS
- Servicios de publicación World Wide Web (WWW)

6. Revisa la configuración

Abre un navegador web y verifica el funcionamiento ingresando cualquiera de las siguientes rutas:

- http://localhost/
- http://127.0.0.1/
- http://IP de tu equipo/
- http://Nombre de tu equipo/



Nota:

- La IP corresponde al Protocolo de Internet, que identifica de forma única a cada dispositivo dentro de una red y permite su comunicación.
- Te recomendamos consultar el proceso para configurar la seguridad del módem.

¡Gran trabajo! Al configurar la autenticación del pool de conexiones, finalizas la asignación de permisos, asegurando un acceso seguro, controlado y estable entre el sistema y la base de datos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com