Establecer configuración para trabajo remoto


Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-059280

Establecer la configuración para trabajo remoto permite habilitar el acceso al sistema desde ubicaciones externas a la red de la empresa, garantizando una conexión segura y funcional. Es útil cuando se requiere que usuarios trabajen fuera de la oficina o desde distintas sucursales, manteniendo el uso del sistema como si estuvieran dentro de la red local. Esto facilita la continuidad de las operaciones y el acceso oportuno a la información sin importar la ubicación del usuario.

1. Verifica la versión del sistema


Es necesario asegurarse de contar con la [última versión de Aspel BANCO] para garantizar su correcto funcionamiento.



2. Configura IIS (Servicios de Información de Internet)


Esta configuración permite compartir información a través de la red y habilitar el equipo como servidor web.

Para acceder, ingresa a la ruta: **Panel de control**, dirígete a **Herramientas administrativas** y selecciona **Administrador de Internet Information Services (IIS).**




3. Accede al directorio virtual

Selecciona el directorio virtual de **BAN6.00** y, en el panel derecho, haz doble clic en la opción **Autenticación**.




4. Configura la autenticación


Dentro de la ventana de autenticación, selecciona **Autenticación anónima** y, en la sección **Acciones**, haz clic en **Modificar**.



5. Define el usuario específico


En la ventana emergente, selecciona **Usuario específico** y haz clic en **Establecer** 

.
Captura el usuario **Administrador de Windows** junto con su contraseña.




6. Ajusta la configuración avanzada


Regresa al directorio virtual de **BANCO 6.00** y en el panel derecho selecciona **Configuración avanzada**.



7. Define las credenciales de acceso

- En la sección General, ubica **Credenciales de ruta de acceso física**, selecciona **Usuario específico** y haz clic en **Establecer** 

.
- Ingresa nuevamente el usuario Administrador de Windows y su contraseña.



8. Verifica grupo de aplicaciones y ruta

Confirma que el **Grupo de aplicaciones** tenga el valor **AspelPoolBANCO** y que la **ruta de acceso física** sea:

C:\inetpub\wwwroot\BAN6.00.

¡Proceso completado! Ya puedes utilizar la configuración para trabajo remoto y operar el sistema desde distintas ubicaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com