Programar respaldo automático

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial


CAJA - Programar respaldo automático
https://www.youtube.com/watch?v=QmCSgSBmvYA

ID del tutorial: SATA-CAJA-059449


Programar respaldo automático te permite generar copias de seguridad de tu información de forma periódica sin necesidad de realizar el proceso manualmente cada vez. Configurar esta opción ayuda a proteger tus datos, reduce el riesgo de pérdida de información y te brinda mayor tranquilidad al mantener tus respaldos actualizados de manera automática.

1. Para realizarlo, sigue la ruta:

- **Menú Archivo**, dirígete a **Respaldo de archivos** y da clic en **Programación de respaldo automático**.




2. En la ventana emergente indica cómo aplicar el respaldo que deseas programar.



- En caso de que algún archivo se dañe definitivamente, puedas restablecerlo en tu directorio de trabajo.
- Anota los campos que te solicita la ventana en el detalle del respaldo, que son la ruta y el nombre que llevará tu respaldo.
- Selecciona el tipo de información que vayas a respaldar.

3. Oprime el botón **Siguiente** 

, para que se guarde la información.




En este paso se configura la tarea a registrar, para ello se indica el nombre de la tarea, una fecha de inicio para la tarea, la frecuencia con la que se ejecutará la tarea y el usuario con el que se ejecutará dicha tarea. Estos parámetros son necesarios para crear una tarea programada en Windows.

- Anota los campos que te solicita la ventana para indicar el nombre de la tarea, fecha y hora específica en que comenzará a generarse el respaldo.
- Selecciona el período de tiempo para realizar el respaldo.


4. Pulsa el botón **Siguiente** 

para guardar la configuración.




En este paso se ofrece la posibilidad de registrar el archivo de respaldo para su envío a Espacio Aspel.

- Activa la opción «Agregar el respaldo para su envío a Espacio Aspel» para que se genere una copia del respaldo en la carpeta asignada y se envíe a Espacio Aspel.
- Selecciona la ruta de Espacio Aspel en la que deseas guardar el respaldo, indicando la carpeta del espacio en Espacio Aspel.
- Escribe un comentario adicional para el respaldo.

5. Para terminar el proceso, da clic en **Finalizar** 

.



¡Listo! Con este proceso programas tu respaldo automático.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com