Trabajar en red Aspel CAJA

Fuente original: Siigo Aspel


ID del tutorial: SATA-COI-053608

Trabajar en red Aspel CAJA te permite gestionar varios puntos de venta de forma centralizada y acceder simultáneamente a la información, facilitando las operaciones desde diferentes equipos conectados en red.

Al concluir la instalación de CAJA, si vas a operar bajo el esquema **Cliente – Servidor**, realiza lo siguiente:

1. Agrega permisos a la carpeta Aspel.

En el **equipo servidor** asigna los permisos a la carpeta Aspel para el correcto funcionamiento del trabajo en red.



2. Define el Directorio de Archivos Comunes (DAC).

Durante el proceso de instalación en el equipo servidor, el sistema crea las carpetas indispensables para el trabajo en red en una ruta conocida como DAC, que de forma predeterminada se encuentra en tu equipo en la siguiente ruta:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel

En automático se le asigna un alias o sobrenombre y se predetermina como un recurso compartido de nombre DACASPEL (es posible personalizarlo cuando finalizas la instalación del sistema).


En el servidor es necesario cambiar la ruta del DAC por aquella que identifique el nombre del recurso compartido, como se muestra a continuación:

\\Nombre_Servidor\Nombre_recurso-compartido


Para ello, realiza lo siguiente:

- Desde CAJA, ingresa desde la ruta: **menú Configuración**, pulsa sobre el ícono **Directorio común Aspel** 


.




- En caso de que el sistema operativo del equipo de cómputo te solicite alguna confirmación para que se realicen los cambios en el equipo, da clic en el botón **Aceptar**, para continuar.
- Observa la ventana de **Bienvenida,** da clic en el botón **Siguiente** 

y después elige la opción **Seleccionar otro directorio de archivos comunes**, pulsa en el botón **Siguiente** 

.




- Oprime el botón de los **tres puntos** ***, para elegir dentro de la red, la carpeta que cuenta como **recurso compartido DACASPEL**; da clic nuevamente en el botón **Siguiente** Siguiente.




- Si el cambio de directorio es correcto, visualiza el resumen de las operaciones realizadas. Para concluir presiona en el botón **Terminar** 

.



3. Habilita el servidor de licencias.

Esta funcionalidad le indica al sistema que la conexión será con usuarios simultáneos, también conocido como trabajo en red.



4. Realiza el monitoreo.


Esta aplicación es una herramienta que te ayuda a monitorear el servicio de licencias de usuarios adicionales de los sistemas Aspel, para saber si se está ejecutando o funcionando de manera correcta.




5. Verifica la seguridad del sistema operativo.

En ocasiones la seguridad del equipo servidor, impide el correcto funcionamiento del servicio de licencias Aspel, por lo que te recomendamos configurar o revisar lo siguiente:


Firewall de Windows

- Ingresa desde la ruta: oprime el botón **Windows** , busca **Panel de control** y localiza la opción **Firewall de Windows**, pulsa sobre la opción **Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender** 


.




- En la ventana que se despliega, agrega como excepciones los siguientes archivos ejecutables:
  - Aspel – AL
  - Avisos – AL
  - Servidor de licencias Aspel
  - Puerto del servidor de licencias Aspel (11050 / UDP)
  - Ejecutable de CAJA.




Prevención de Ejecución de Datos (DEP).

- Para sistemas operativos Windows Server 2008 y Server 2012. Comprueba que la opción seleccionada sea **Activar DEP solo para programas y servicios de Windows esenciales**.
- Dirígete desde la ruta: oprime el botón de **Windows** , busca **Panel de control**, localiza la opción **Sistema**, pulsa **Configuración avanzada del sistema**, presiona en **Opciones avanzadas** y da clic sobre el primer botón de **Configuración** 


.




- Pulsa en 


.

Control de Cuentas de Usuario (UAC).

- Baja la seguridad al nivel mínimo.
- Ingresa desde la ruta: oprime el botón de **Windows** , busca **Panel de control**, localiza **Control de cuentas de usuario,** pulsa sobre la opción **Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario** 

y desliza la barra hasta **No notificarme nunca**.




- Pulsa en el botón **Aceptar** 


y reinicia el equipo si es necesario para que se apliquen los cambios.

6. Instalación en estación de trabajo.


- Descarga el último reinstalable desde https://www.siigo.com/mx/reinstalables-caja/
- Ejecuta el archivo y acepta la licencia de uso.
- Selecciona el tipo de instalación como **Estación de trabajo** para que el sistema busque en la red el Directorio Común Aspel.



- Si la forma de trabajo es personalizada, mostrará la siguiente ventana, para proporcionar manualmente la ruta donde se instalarán los archivos comunes del sistema.



- En caso de seleccionar la forma típica, o al dar clic en la ventana del punto anterior, se muestra un resumen de la ruta de instalación, y el DAC localizado en el servidor.



- Al finalizar el proceso, muestra la ventana indicando que se ha instalado de forma correcta.



- Al ingresar al sistema desde la estación de trabajo, observa las mismas empresas, la configuración y la información que se estableció en el servidor.

¡Listo! Sigue estos pasos para trabajar en red.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com