
Activar sistema desde otro equipo


Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-070252


Realizar la activación del sistema desde otro equipo, te permite completar el proceso de activación del sistema en un equipo que no sea el original, es útil cuando, por diversas razones, el equipo principal no tiene acceso a internet o no puede realizar la activación directamente.

1. Para ello ingresa desde la ruta **menú Configuración** y pulsas en **Activar sistema**.



2. Se abrirá el asistente de activación del sistema y en caso de no haber llevado a cabo la activación previa se visualizará un recordatorio de activación, para continuar das clic en el botón **Activar sistema ahora** 

.




3. Generas el archivo de petición, estando dentro del asistente, selecciona **Activación del sistema** y luego das clic en el botón **Siguiente** Siguiente.




Esta opción permite generar y guardar físicamente el archivo de petición de activación del sistema en la ubicación o ruta que indiques, para que posteriormente desde otro equipo que sí cuente con acceso a la página aspel.com puedas procesar el archivo y obtener los datos de respuesta para realizar la activación de tu sistema.

4. Capturas el número de serie obtenido de tu sistema, dicho número inicia con las letras **JF**, también es necesario indicar el código de activación (CDA) y después das clic en el botón **Siguiente** Siguiente.


Importante: para sistemas en suscripción se te enviará por correo electrónico y en caso de licenciamiento será el que se encuentre en el certificado de autenticidad.




5. Capturas los datos para el registro de la activación, como: nombre de la razón social y dirección completa; estos datos deberán de corresponder a la propietaria de la licencia.


6. Al concluir das clic en el botón **Siguiente** 

.





7. Ingresas los datos del responsable de la empresa e información de contacto, recuerda completar los campos requeridos por el sistema, que identificas con un **recuadro de color naranja** ■.




8. Dentro de las opciones de petición de activación del sistema, selecciona **Activación desde otro equipo** y das clic en el botón **Siguiente** 


.



9. Indicas la ruta en donde se guardará el archivo de petición mediante el botón **Examinar** 


y das clic en **Siguiente** 

.

10. Por último, válida la información y si es correcta, pulsa el ícono **Guardar** 

.

El archivo generado tiene una extensión ***.Reqasp**.



11. Cierra el asistente pulsando el botón **Finalizar** Finalizar.

¡Genial! continuemos con la importación del archivo de petición.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com