
Configurar parámetros de respaldos automáticos

Fuente original: Siigo Aspel


ID del tutorial: SATA-COI-056917

Configurar los parámetros de respaldos automáticos te permite definir cómo, dónde y qué información se va a resguardar en el sistema. Esta configuración es importante cuando deseas tener un mayor control sobre tus copias de seguridad y adaptarlas a las necesidades de tu operación. Al establecer estos parámetros desde el inicio o al ajustar tus procesos, aseguras que los respaldos se generen de forma adecuada y con la información que realmente necesitas proteger.


1. Para configurar parámetros de respaldos automáticos, ingresa desde la ruta: **Configuración,** despliega el submenú de la opción **Respaldar** 

y haz clic en el botón **Respaldos automáticos** 

.




2. Accede al administrador de respaldos y, para crear uno, da clic en el ícono **Agregar** 
.



- Se mostrará la ventana correspondiente, donde capturas la información en cada sección.




3. En **detalles de instalación**, se muestran los siguientes campos informativos:



- **Ruta de instalación:** lugar donde se encuentra instalado el sistema COI.
- **Ruta de datos:** ubicación de los archivos de la base de datos con la que trabajas.
- **Ruta de archivos comunes:** carpeta donde se encuentra el Directorio de Archivos Comunes (DAC).

4. Después de verificar las rutas, define la siguiente información:




- **Directorio destino:** captura o selecciona la ruta con el ícono de **Ayuda** donde se almacenará la información. Por seguridad, selecciona una ubicación distinta al origen.
- **Nombre del archivo:** indica el nombre del respaldo; el sistema lo guarda en un archivo comprimido con extensión .zip.

El sistema sugiere un nombre con el formato: **Respaldo_SistemaVersión_dd-mm-aaaa hh-mm-ss EE**


Donde: dd (día), mm (mes), aaaa (año), hh (hora), mm (minuto), ss (segundo), EE (número de empresa).

5. En **proteger con contraseña**, activa la opción seleccionando la casilla:



- **Contraseña:** escribe una clave para proteger el respaldo (opcional).
- **Confirmar:** captura nuevamente la contraseña para validarla.

6. En **¿Qué quieres respaldar?**, activa las opciones según tus necesidades:



- **Sólo base de datos:** respalda la base de datos en formato Firebird o SQL.
- **Ruta de trabajo:** guarda los archivos del directorio de COI.
- **Archivos de configuración:** respalda la configuración del sistema.
- **Perfiles de usuario:** incluye los accesos definidos para los usuarios.
- **Documentos asociados:** incluye la documentación relacionada con tus operaciones. Por omisión, esta opción se encuentra activa.
- **eSPACIO Aspel:** guarda la configuración de tus cuentas y espacios en Internet.
- **DAC:** respalda la configuración del Directorio de Archivos Comunes y datos de la empresa.
- **Bitácora:** incluye los registros de movimientos y operaciones realizadas en el sistema.

7. Al finalizar, da clic en el botón **Siguiente** 

para continuar con la configuración de la tarea.

Al ajustar correctamente estos parámetros, garantizas respaldos confiables y una mejor protección de tu información.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com