Instalar COI en una estación de trabajo

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-067274

Instalar COI en una estación de trabajo te permite acceder al sistema desde un equipo conectado a una red donde previamente se encuentra configurado el servidor. Este proceso es necesario para que varios usuarios puedan trabajar con la misma información de forma segura y organizada. Generalmente, se realiza cuando incorporas un nuevo equipo a la red o cuando requieres configurar nuevamente el acceso al sistema desde una estación de trabajo.

1. Antes de instalar COI en la estación de trabajo, confirma que el sistema se encuentre instalado, activado y configurado correctamente en el equipo servidor.

2. Asegúrate de descargar la versión más reciente de COI que se encuentra instalada en el servidor.

- - Antes de iniciar la instalación, verifica que tu equipo cumpla con los requerimientos mínimos de hardware y software necesarios para ejecutar el sistema correctamente.


3. Ejecuta el instalador de Aspel COI en el equipo que funcionará como estación de trabajo.

4. Cuando el asistente lo solicite, selecciona la opción **Estación de trabajo** para que el sistema localice el Directorio Común Aspel (DAC) compartido en la red.




- Una estación de trabajo es un equipo que se conecta al servidor para utilizar la información y los recursos compartidos del sistema.

5. Se mostrará la ventana **Forma de instalación**.




Selecciona una de las siguientes opciones:

- **Típica (recomendada):** Instala los archivos en la ubicación predeterminada.
- **Personalizada:** Permite definir manualmente la ubicación donde se instalarán los archivos del sistema y del manejador de base de datos.




Si seleccionas la opción **Personalizada**, activa la casilla **Indicar ruta manual** y haz clic en **Examinar** para seleccionar la ubicación correspondiente.

6. Especifica la carpeta compartida donde se encuentra el servidor y haz clic en **Ok**.



7. Revisa el resumen de instalación y verifica que la información sea correcta. Después, haz clic en **Instalar** para comenzar el proceso.




Importante: el tiempo de instalación puede variar según las características del equipo y el rendimiento de la red.

8. Cuando se muestre el mensaje **Instalación finalizada**, significará que Aspel COI se instaló correctamente en la estación de trabajo.

- Selecciona si deseas habilitar o deshabilitar la opción **Mostrar archivo léeme.txt**.



- Si habilitas esta opción, se abrirá un archivo con información adicional sobre los requerimientos y consideraciones del sistema.



```
--------------------------------------------------------------------------------
LEEME.TXT - Aspel- COI 11.00
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
En este archivo puedes encontrar la siguiente información:
--------------------------------------------------------------------------------

 1. Requerimientos mínimos del equipo.

 2. Consideraciones relevantes.

      2.1 Consideraciones para trabajar en Windows 2012, 2016, 2019, 8.1 y 10
      2.2 Equipos con DEP activo.
      2.3 Trabajo en RED.
          2.3.1 Instalación en RED.
          2.3.2 Generales.
          2.3.3 Configuración del Firewall para trabajar en RED.
```

9. Haz clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de instalación.

Al completar la instalación, podrás acceder a Aspel COI desde la estación de trabajo y realizar tus actividades de forma eficiente dentro de la red.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com