Configurar el sistema para trabajar de forma remota

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-076200


Configurar el sistema para trabajar de forma remota te permite acceder y realizar tus actividades desde diferentes ubicaciones, sin necesidad de estar conectado directamente al equipo donde se encuentra instalada la información. Este procedimiento es útil cuando necesitas agilizar el trabajo a distancia, mejorar la colaboración entre usuarios o mantener la continuidad de las operaciones fuera de la oficina. Realizar esta configuración correctamente ayuda a garantizar un acceso seguro y un funcionamiento adecuado del sistema.

1. Activar IIS en el equipo servidor.


Para habilitar el trabajo remoto, primero debes activar el servicio de Internet Information Services (IIS) en el equipo servidor.

Importante: la configuración del grupo de aplicaciones (Application Pool) y del sitio virtual es responsabilidad del usuario o de su administrador de sistemas.

- Una vez instalado y habilitado IIS, verifica que la configuración corresponda a los requisitos del sistema.
- Considera que algunos nombres de características pueden variar según la versión de Windows que utilices.




- Si alguna característica no puede activarse:
  - Verifica que el servicio **Windows Update** se encuentre habilitado y en ejecución.
  - Reinicia los servicios **Publicación de World Wide Web** y **Administración de IIS** desde la siguiente ruta: **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**



2. Verificar el funcionamiento de IIS.

Abre el navegador de Internet de tu preferencia y captura alguna de las siguientes direcciones:


-
  - http://localhost/
  - http://127.0.0.1/
  - http://escribe tu IP o URL pública/



- Si la configuración es correcta, se mostrará la página predeterminada de IIS.
- Con esta validación, el equipo servidor estará listo para continuar con la configuración.


3. Actualizar COI a la versión más reciente.

- Descarga e instala la versión más reciente de COI.



4. Configurar el depósito de documentos.


- En el equipo servidor, define una ubicación compartida donde las estaciones remotas puedan almacenar y consultar los comprobantes.
- Puedes utilizar alguna de las siguientes opciones:
  - Un sitio FTP.
  - Un servicio de almacenamiento en la nube.
  - Una carpeta compartida con los permisos correspondientes.



Para configurar la ubicación:


- Ingresa al menú **Herramientas**.
- Haz clic en **Configuración**.

En la ventana mostrada, define el directorio que utilizarán todas las estaciones remotas para compartir la información.



Configurar el depósito remoto en la estación de trabajo


- Abre la ventana **Opciones de configuración**.
- Haz clic en **Establecer tipo de conexión**.
- Selecciona la opción **Remoto**.
- Captura la información solicitada:
  - **Tipo de conexión:** Remoto.
  - **Nombre:** El configurado en el servidor.
  - **Host / Nombre del servidor:** Alias o dirección IP proporcionada por tu administrador de red o proveedor de Internet.



5. Validar la conexión.

Después de capturar la información:

- Haz clic en **Probar conexión**.
- Espera a que el sistema valide la configuración.
- Verifica que se muestre el mensaje de conexión exitosa.



Si la validación se realiza correctamente, la configuración remota estará lista para utilizarse.

Al configurar el acceso remoto, podrás utilizar Aspel COI desde distintas ubicaciones de manera eficiente y segura.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com