Configurar cuenta de correo Hotmail u Outlook en NOI

Fuente original: Siigo Aspel


> **Videos del tutorial**
>
> **NOI - Configurar cuenta de correo Hotmail u Outlook en NOI**
> https://www.youtube.com/watch?v=e4Y2Ylv7ZBM

ID del tutorial: SATA-NOI-072947

Configurar tu cuenta de correo de Hotmail u Outlook en NOI te permite enviar mensajes directamente desde el sistema mediante un inicio de sesión seguro con Microsoft, lo que simplifica el proceso de autenticación y mejora la estabilidad del envío. Esto es útil porque facilita la comunicación desde la nómina sin interrupciones, reduce errores al momento de enviar correos y asegura que la información llegue correctamente cuando se generan o comparten documentos desde el sistema.

1. Identifica el mensaje de actualización


Si al intentar enviar un correo en tu sistema NOI, observas el siguiente mensaje, es un buen momento para realizar esta actualización.



Para ello, realiza lo siguiente:

2. Activa la verificación en dos pasos en tu cuenta de Microsoft

Esta configuración **refuerza la seguridad de tu cuenta** al añadir un nivel adicional de validación al iniciar sesión.




Si no está habilitada, el sistema podría permitir el acceso de la aplicación sin confirmar tu identidad, lo cual no se recomienda por motivos de seguridad.

3. Actualiza NOI al último reinstalable


Antes de continuar, es necesario generar un respaldo de tu información para proteger tus datos y evitar pérdidas durante la actualización.

4. Configura tu cuenta de correo en el sistema

Ingresa a la ruta: menú **Configuración**, selecciona **Parámetros del sistema** y haz clic en **Correo electrónico**.



Selecciona el proveedor **Hotmail** u **Outlook** y en automático se mostrará el servidor de correo y puerto correspondiente; luego, captura el **usuario** de tu cuenta de correo.




Activa los siguientes **parámetros** del correo electrónico:

- El servidor requiere una conexión segura (TLS) .
- El servidor requiere Autenticación .

Nota: TLS es un protocolo de Seguridad de la Capa de Transporte que protege la información durante la transmisión de datos y garantiza que la comunicación entre el sistema y el servidor se realice de forma segura.


En la sección **Autenticación**, haz clic en **Iniciar sesión**. Se abrirá la ventana de Microsoft, con la cuenta de correo; ingresa la contraseña de acceso y pulsa en el botón **Iniciar sesión** 


.




Si tienes activada la verificación en dos pasos, auténtica tu identidad, según los métodos configurados en el **punto 2**. Podrás recibir un código a través de:


- Correo electrónico.






- Mensaje de texto.






- Mediante la app Authenticator.




Sigue los pasos de verificación, ingresa el código y comprueba la verificación. Para finalizar, guarda los cambios seleccionando **Aplicar** 

y después **Aceptar** 

.

5. Realiza el envío del correo

Una vez que configuraste correctamente la cuenta, realiza el envío del correo. Se mostrará un mensaje informativo; haz clic en **Aceptar** Aceptar.



¡Perfecto! Sigue este proceso para configurar tu cuenta de correo de Hotmail u Outlook en NOI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com