Instalar Aspel PROD

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **PROD - Instalar Aspel PROD**
> https://www.youtube.com/watch?v=O7aX-WhiBEg

ID del tutorial: SATA-PROD-053613

Instalar Aspel PROD de forma correcta desde el inicio te permite contar con un sistema listo para administrar y controlar tus procesos de producción sin contratiempos. Este proceso es esencial para facilitar el uso del sistema desde el primer momento y garantizar que la configuración inicial sea compatible con tu equipo y con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento.

Nota: el sistema únicamente es compatible con sistemas operativos Windows. No es posible instalarlo ni operarlo de manera nativa en equipos Mac con macOS.


1. Respalda tu información de Aspel SAE

Antes de continuar, verifica que **Aspel SAE se encuentre instalado** en el equipo donde utilizarás Aspel PROD. Asimismo, si trabajas con otros sistemas Siigo Aspel en red, asegúrate de cerrar todas las sesiones activas para evitar inconvenientes durante el proceso.


Es recomendable generar un respaldo de la información de Aspel SAE, ya que durante el proceso se estructurará la base de datos utilizada por Aspel PROD.

2. Ejecuta el instalador de Aspel PROD

Una vez finalizado el proceso para descargar Aspel PROD, localiza el archivo de instalación, haz clic derecho sobre él y selecciona **Ejecutar como administrador**.




Cuando se abra el asistente de instalación, haz clic en **Siguiente** Siguiente > para continuar.



3. Acepta los términos del contrato de licencia

Lee la licencia de uso y garantía de los sistemas Siigo Aspel, selecciona la opción **Acepto los términos del contrato de licencia** Acepto los términos del contrato de licencia. y haz clic en **Siguiente** Siguiente >.




Nota: si trabajarás en red, realiza primero la instalación en el equipo servidor y posteriormente en las estaciones de trabajo.

4. Selecciona el tipo de instalación

Elige el tipo de instalación que mejor se adapte a tus necesidades:

- Servidor o local
- Estación de trabajo


Para este ejemplo, se realizará la instalación en servidor o local.




5. Elige la forma de instalación

Selecciona una de las siguientes opciones:

- **Típica (recomendada):** instala los archivos del sistema y el Directorio de Archivos Comunes (DAC) en las rutas predeterminadas.
- **Personalizada:** permite definir las rutas donde se copiarán los archivos de instalación y del DAC.




Se recomienda mantener la configuración predeterminada. Después, haz clic en **Siguiente** 

.

6. Instala el sistema


Haz clic en **Instalar** 

para iniciar el proceso y espera a que finalice. El tiempo de instalación puede variar según las características del equipo.




7. Finaliza la instalación

Al concluir el proceso, se mostrará la ventana **Instalación de Aspel PROD finalizada**. Puedes elegir si deseas activar la opción **Mostrar archivo leeme.txt** y, posteriormente, haz clic en **Finalizar** Finalizar.



Importante: si activas la opción **Mostrar archivo leeme.txt**, se abrirá un archivo con información adicional que podrás consultar. En caso contrario, puedes cerrarlo sin inconvenientes.



¡Genial! Ahora ya sabes cómo instalar Aspel PROD y comenzar a utilizarlo de inmediato.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com