Configurar parámetros para la interfaz SAE - PROD

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-PROD-060823

Configurar parámetros para la interfaz SAE y PROD permite establecer las bases necesarias para que ambos sistemas trabajen de forma coordinada. Durante este proceso se definen elementos relacionados con inventarios, usuarios y producción, lo que facilita el control de la información y contribuye a una operación más eficiente dentro de la empresa.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Define los parámetros desde SAE

Configurar los elementos necesarios para la integración con PROD.

Agrega una empresa

Las empresas deben estar registradas en SAE, ya que PROD utilizará la misma base de datos.

- Dirígete al menú **Configuración** y haz clic en **Agregar empresa** 

.



Crea almacenes

Los almacenes permitirán administrar los insumos (materia prima) y los productos terminados involucrados en los procesos de producción.

- Ingresa al menú **Inventarios**, selecciona **Multialmacén** 

y haz clic en el ícono **Agregar** 
.



Crea perfiles de usuarios

Asigna los usuarios y permisos necesarios para acceder a las funciones de PROD.

- Accede al menú **Configuración** y haz clic en **Perfil de usuarios** 

.



2. Configura los parámetros desde PROD

Al ingresar al sistema por primera vez, PROD verifica automáticamente la existencia de sus tablas en la base de datos de SAE. Si no existen, PROD realizará una reestructuración para completar la integración.


Completa los datos de la empresa

- Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** 

.




- En la ventana que se despliega, consulta el apartado **Datos de la empresa**, donde se muestra la información registrada previamente en SAE.



Define los parámetros generales

Establece las opciones de operación que se aplicarán a los procesos de producción de acuerdo con las necesidades de tu empresa:

-
  - Maneja procesos de producción.
  - Número de orden secuencial.
  - Comparativo vs. hoja de costos actual.
  - Cambiar método de costeo en captura de orden.
  - Órdenes manuales integradas.
  - Captura de costos indirectos.
  - Redondeo a pesos.
  - Captura de almacén en las partidas de Productos Terminados (PT).
  - Número de decimales en cantidades.
  - Porcentaje de aplicación de entrega parcial.



Haz clic en **Guardar** y, posteriormente, en **Aceptar**  para almacenar la información.

¡Bien hecho! Ahora puedes configurar los parámetros para la interfaz SAE y PROD cuando necesites preparar la integración entre ambos sistemas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com