Enlazar traslados con sucursales

Fuente original: Siigo Aspel


ID del tutorial: SATA-SAE-146679

Enlazar traslados con sucursales te permite relacionar correctamente los movimientos de mercancía entre las distintas sucursales de tu empresa, manteniendo un mejor control y seguimiento de los productos que se trasladan. Realizar este proceso ayuda a que la información quede organizada y actualizada, facilitando la consulta y administración de las operaciones entre sucursales.

1. Es necesario haber activado el parámetro «manejar sucursal» para que se muestre el campo **Sucursal** dentro del alta del documento.


2. Enlace a una factura.

- Al generar el enlace del documento, el sistema realiza un filtrado para seleccionar solo los documentos de la sucursal seleccionada.




- Pulsando el ícono **Ayuda** se muestran los documentos asociados a la sucursal y los que fueron generados con serie STAND.
- Si se captura manualmente un folio de documento que no se encuentre asociado a la sucursal, se recibe el siguiente mensaje.

«El folio del documento no está asignado a la sucursal [1]».




- En caso de utilizar la **selección automática**  se filtran los documentos del cliente indicado, pero solo las series de la sucursal y serie STAND.




- Si captura manualmente un folio de documento que no se encuentre asociado a la sucursal, se recibe el siguiente mensaje.

«El folio del documento no está asignado a la sucursal [1]».




- Después de seleccionar el documento enlazado, se puede cambiar la sucursal.
- En el campo **almacén origen** se muestran solo los almacenes de la sucursal seleccionada.
- El campo **almacén destino** estará inhabilitado.




3. Enlace a una remisión.

- Se realizan las mismas validaciones que el enlace de una factura.
- Después de seleccionar el documento enlazado, no se puede cambiar la sucursal.
- Los campos **almacén origen** y **almacén destino** estarán inhabilitados.




- Para documentos directos y enlazados se sugiere la serie STAND o el que tenga asignado el perfil.
- En la ventana de selección del tipo de folio, solo es posible indicar los folios asignados a la sucursal seleccionada.



- En caso de que el usuario tenga asignado un folio para el documento y este no exista o no esté asociado a la sucursal seleccionada, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. Para continuar, se deberá seleccionar un folio válido correspondiente a la sucursal, siempre y cuando tenga activo el permiso de **Cambiar folio**.

«El folio asignado FGDL no está dado de alta en parámetros del sistema o no está configurado para la sucursal, selecciona otro folio o contacta al administrador para resolver el problema».



4. Al finalizar pulsa en **Grabar**  para generar el documento de traslado.

¡Listo! Sigue estos pasos para enlazar traslados con sucursales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com